西部 CA-USBKey ——用户操作手册

西部安全认证中心有限责任公司 二零一柒年玖月

目 录

— ,	准备工作	4
一、	支持的平台	5
_,	准备安装 HaiKey CSP	5
三、	安装 HaiKey 驱动	5
四、	更改 CA-USBKey 的 PIN 码和证书查看	8
五、	CA-USBKev 使用的常见问题解答	9

尊敬的用户您好:

欢迎您成为西部CA的用户!在您本次安装后,您将得到一个HaiKey, 其中HaiKey有PIN码,默认的用户PIN码为"11111",请务必立即 修改。

建议:请您一定要妥善保管好您的HaiKev电子钥匙。

注意:本手册涉及到的有关概念请参考概念与称谓一章。本手册中的图片与用户的系统所显示的可能会有些不同,请用户注意根据自己的实际情况进行操作!

以上请各位用户切记。

一、准备工作

请各位用户在开始操作前做好以下准备工作:

- 一、确定您已经有HaiKey钥匙和HaiKey的驱动软件。
- 二、确定您的计算机安装有能够连接到互联网的硬件设备。

一、支持的平台

目前支持下列操作系统,请确认您的操作系统为如下系统:

- Windows XP
- ➤ Windows Server 2003
- ➤ Window Vista
- ➤ Windows 7
- ➤ Windows 8
- ➤ Windows 10

注意:安装HaiKey软件之前,请以管理员身份登录系统;防止权限不足导致HaiKey软件组件注册不成功。

二、 准备安装 Hai Key CSP

在开始安装HaiKey CSP之前,请确定满足以下要求:

- 操作系统为以上列出的操作系统。
- Internet Explorer 6.0 以上版本。
- 主机上带有至少一个USB 端口。
- 计算机的BIOS 支持USB 设备,并且在CMOS 设置中将USB支持功能打开。
- USB 设备延长线或USB Hub(可选)。
- HaiKey。(在安装驱动之前,不要将HaiKey插入计算机的USB 端口)

三、 安装 Hai Key 驱动

使用HaiKey之前, 您必须安装HaiKeyCSPUser_5.0_GE20044.exe。 开始安装HaiKey CSP, 首先进入欢迎界面,如图1:



图1



点击"安装"进入正在安装的界面,如图2:



图 3



图 4

点击"完成",接下来就完成了HaiKey CSP的安装。

四、更改 CA-USBKey 的 PIN 码和证书查看

(一) 修改 CA-USBKey 的 PIN 码

插入 CA-USBKey, 双击电脑右下角任务栏 图标,点击 PING管理,如图 5:



图 5

填入"用户旧 PIN 码"、"用户新 PIN 码" 及"确认新 PIN 码"之后,点击"修改"。 修改成功后,出现"PIN 码修改成功!"

(二) 查看证书

点击 证书管理

点击 证书管理, 单击"签名证书": 如图 6




图 6

点击"查看证书",如图7




图 7

五、CA-USBKey 使用的常见问题解答

(一) HaiKey 无法识别

若是插入 CA-USBKey 证书管理内不显示证书,看电脑右下角任务栏里是否有 60 标识,

如果没有,请点击开始——>程序——>海泰方圆 20044——>用户工具,把 CA-USBKey 拔了重插上。如下图所示:



若还是没有显示,则拔掉 Key,然后卸载驱动,再重新安装驱动。(过程中若提示重启电脑,则重启后安装),您计算机的防火墙或杀毒软件会出现询问界面,请全部选择"允许本次操作",点"确定"按钮。




(二) 控件无法加载

设置自定义安全级别,开放 Activex 的访问权限,如下图:





会出现一个窗口,把其中的 Activex 控件和插件的设置全部改为启用,如下图:




(三) IE 浏览器无法加载证书库报错

出现以下列错误时,如下图:





是 ie 权限不够,不能打开证书库,请设置 ie 为管理员权限运行,详细设置如下为 ie 创建快捷方式,右键快捷方式,高级,设置为管理员权限运行。





设置完成后,用 ie 快捷方式打开系统,就不会报错。

(四) HaiKey 锁死

数字证书持有人应牢记自己的 CA-USBKey 使用密码, PIN 码连续累计输错 6 次将被锁定。请携带有效证件及 CA-USBKey 到证书受理点进行解锁处理。

(五) 数字证书过期

数字证书的有效期为一年,到期前需要到证书受理点进行证书更新。